interweb

Gerado a 26/10/2026 13:17

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

HSTS explicado: forçar o https para sempre, e a armadilha de o ligar cedo demais

Segurança

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-1512

VERSÃO
v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1512

HSTS explicado: forçar o https para sempre, e a armadilha de o ligar cedo demais

Segurança Criado em **10 de outubro de 2026** 3 min de leitura



A resposta curta: o **HSTS** é uma instrução que o seu site dá ao navegador: «de agora em diante, fala comigo **só por https**, durante X tempo, nem tentes http». Fecha o buraco que o simples redirecionamento deixa aberto. Mas o navegador **obedece mesmo que se arrependa**, e é por isso que só se liga quando o https está perfeito em todo o lado.

O que o HSTS resolve que o redirecionamento não resolve

Com um redirecionamento de http para https (veja **como redirecionar de HTTP para HTTPS**), a **primeira** visita de alguém que escreveu o endereço sem https passa por http, e é aí, numa rede Wi-Fi alheia, que um intruso pode interferir antes do redirecionamento. Com HSTS, depois da primeira visita o navegador já nem tenta http: vai direto a https.

Antes de ligar, confirme isto

Condição	Porquê
O https funciona em todas as páginas, sem aviso nem conteúdo misto	Com o HSTS ligado, o navegador deixa de oferecer o botão «continuar mesmo assim». Veja **conteúdo misto**.
O certificado renova-se sozinho	Um certificado caducado com HSTS é um muro, não um aviso. Veja **quando o certificado não renova**.
Os subdomínios também têm https	Se usar a opção que inclui subdomínios, um subdomínio antigo sem certificado fica inacessível.
Não está atrás de um serviço com outra regra de SSL	Se usa o Cloudflare, o modo de SSL e o HSTS lá têm de estar certos antes: **ligar o SSL no Cloudflare sem estragar o site**.

Como ligar, com cuidado

1. **Comece com um prazo curto.** No ficheiro `.htaccess` da raiz do site, acrescente `Header always set Strict-Transport-Security "max-age=300"`. Isto são cinco minutos: se algo correr mal, o navegador esquece depressa.

2. **Navegue o site todo,** com sessão iniciada e sem ela, em janela privada. Procure avisos e páginas que não abram.

3. **Aumente por etapas:** um dia, uma semana, e finalmente o valor habitual de um ano (31536000 segundos). Em cada etapa, espere e observe.

4. **Deixe a opção de subdomínios e a lista de pré-carregamento para o fim,** e só se tiver a certeza absoluta. A lista de pré-carregamento (*preload*) põe o seu domínio dentro dos próprios navegadores, e sair dela leva meses.

Não há botão de desfazer.
Se pôr o HSTS durante um ano e depois descobrir que um subdomínio não tem https, os visitantes que já o receberam ficam sem aceder a esse subdomínio até o prazo acabar, mesmo que corrija tudo do seu lado. É por isso que o primeiro valor é de cinco minutos e não de um ano.

O HSTS só se aplica depois do **primeiro** acesso por https e só no navegador que o recebeu. É uma proteção em camada, a juntar a um redirecionamento e a um certificado a funcionar, não um substituto. Os outros cabeçalhos de segurança estão em **cabeçalhos de segurança explicados**.

PRECISA DE AJUDA?

Não tem a certeza de que o https está perfeito em todo o site e subdomínios? Peça-nos para verificar antes de ligar o HSTS.

Abrir pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Como redirecionar de HTTP para HTTPS com o .htaccess** →

- **Conteúdo misto depois de passar a HTTPS**
- **Cabeçalhos de segurança explicados**
- **Certificados SSL**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-1512 · v2026.10.10 · Gerado a 26/10/2026 13:17