interweb

Gerado a 21/10/2026 17:31

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Testar um site migrado antes de mudar o DNS (o ficheiro hosts)

Cópias e Migração


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-820	v2026.10.10	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/820

Testar um site migrado antes de mudar o DNS (o ficheiro hosts)

Cópias e Migração · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Para ver o site novo antes de o DNS mudar, acrescente **uma linha ao ficheiro hosts** do seu computador que diz "este domínio está neste endereço IP". Só o seu computador passa a ir ao servidor novo; o resto do mundo continua no antigo. Quando acabar o teste, apaga-se a linha.

Passo a passo

1. **Descubra o IP do servidor novo.** Está no cPanel da conta nova. Veja **o IP da sua hospedagem e onde o encontrar**.

2. **Abra o ficheiro hosts** com permissões de administrador. No Windows é `C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts` (abra o Bloco de notas como administrador). No macOS e no Linux é `/etc/hosts` (abra com `sudo` num editor).

3. **Acrescente uma linha no fim**, com o IP, o domínio e a variante com www (o endereço é só um exemplo: troque-o pelo IP do passo 1, e o nome pelo seu domínio):

   ```
   203.0.113.10 seudominio.tld www.seudominio.tld
   ```

4. **Grave e limpe a memória de DNS** do computador. No Windows, `ipconfig /flushdns` numa linha de comandos. No macOS e no Linux a maneira varia com o sistema; se não tiver a certeza, reiniciar o computador faz o mesmo.

5. **Feche todas as janelas do navegador** e abra uma nova, de preferência privada. Se tem uma VPN, um proxy ou o "DNS seguro" do navegador ligados, desligue-os: podem ignorar o ficheiro.

6 **Percorra o site** com a lista abaixo.

7 **Apague a linha** do ficheiro hosts quando acabar. Se a deixar, o seu computador fica preso ao IP antigo mesmo depois de o DNS mudar.

O que testar

Teste	O que procurar
Página inicial e páginas interiores	Aparecem sem erro, e com as imagens e o estilo.
Início de sessão	Entra e mantém a sessão.
Formulários e envio de e-mail	A mensagem chega. Veja **enviar e-mail a partir do PHP**.
Pesquisa e links internos	Não levam ao domínio antigo.
Versão do PHP e erros	Nenhuma mensagem nova no registo. Veja **o registo de erros do PHP**.

Quem tem uma linha de comandos pode ver só as respostas, sem o navegador, forçando o IP: `curl -I --resolve seudominio.tld:80:IP http://seudominio.tld/`.

O https pode avisar de certificado.
O certificado gratuito da conta nova só é emitido depois de o domínio apontar para ela, por isso até lá o navegador pode mostrar um aviso. É esperado, e não quer dizer que o site esteja avariado. Se testar com o curl, acrescente `-k` ao comando para ignorar o aviso.

Não faça alterações a sério durante o teste.
Uma encomenda, um comentário ou um registo feitos no site novo, enquanto o público ainda vê o antigo, ficam num sítio só e perdem-se quando o DNS mudar.

O e-mail não se testa assim.
O ficheiro hosts só mexe no nome do site; as caixas de e-mail dependem de outros registos do DNS. Para ver o site sem tocar em nada no computador, há também o endereço temporário: **ver o site antes de o domínio apontar para cá**.

PRECISA DE AJUDA?

Fez tudo e o site continua a abrir o antigo? Diga-nos o domínio e a linha que acrescentou ao hosts.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Ver o site antes de o domínio apontar para cá** →
- **O IP da sua hospedagem e onde o encontrar** →
- **Mudar um site à mão: ficheiros por FTP e a base de dados** →
- **Apontar o domínio para nós: nameservers, passo a passo** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-820 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:31