interweb

Gerado a 15/11/2026 02:03

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Como criar um utilizador com sudo no VPS e deixar de entrar como root

Segurança e acesso

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-1360	v2026.10.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/1360

Como criar um utilizador com sudo no VPS e deixar de entrar como root

Segurança e acesso · Criado em **10 de outubro de 2026** · Atualizado em **28 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



O **root** pode tudo, e por isso um engano seu, ou de um programa, pode apagar tudo. A prática normal é criar um **utilizador comum** e dar-lhe o direito de pedir poderes de administrador só quando é preciso, com o comando `sudo`. Demora cinco minutos e é um dos seis cuidados básicos de **manter o VPS seguro**. Os comandos são para o seu servidor e correm como root; o suporte não os faz por si (ver **até onde vai o nosso suporte**).

Passo a passo

1. **Entre como root** e crie o utilizador. No Ubuntu e Debian: `adduser maria` (pede a senha e alguns dados, que pode deixar em branco). No AlmaLinux e Rocky: `useradd -m maria` e depois `passwd maria`. Troque “maria” pelo nome que quiser, em minúsculas.

2. **Dê-lhe o direito de usar sudo.** No Ubuntu e Debian: `usermod -aG sudo maria`. No AlmaLinux e Rocky: `usermod -aG wheel maria`. O `-aG` acrescenta ao grupo sem retirar dos outros: sem o `-a` o utilizador sairia de todos os outros grupos.

3. **Passe-lhe a sua chave SSH.** Se já entra no root por chave, copie-a, ainda como root: `mkdir -p /home/maria/.ssh`, `cp /root/.ssh/authorized_keys /home/maria/.ssh/`, `chown -R maria:maria /home/maria/.ssh`, `chmod 700 /home/maria/.ssh` e `chmod 600 /home/maria/.ssh/authorized_keys`. Se ainda não tem chave, ver **criar uma chave SSH**.

4. **Teste numa janela nova, sem fechar a do root.** `ssh maria@O.ENDERECO.DO.VPS`. Depois, já dentro, `sudo whoami`: deve responder `root`. Se responder isso, o utilizador faz o que é preciso.

5. **Só então, e se quiser, impeça o root de entrar por SSH.** Em `/etc/ssh/sshd_config` ponha `PermitRootLogin no` e reinicie o serviço, e teste outra vez numa janela nova. Ver também **a chave SSH e o que fazer se falhar**.

Quero…	Comando
Ver os grupos de um utilizador	`groups maria`
Mudar-lhe a senha	`sudo passwd maria`
Bloquear a senha sem apagar a conta	`sudo passwd -l maria` (a entrada por chave SSH continua possível; para a cortar, retire a chave do ficheiro authorized_keys)
Apagar o utilizador e a pasta pessoal	`sudo userdel -r maria` (no Debian e Ubuntu também `deluser --remove-home maria`)
Entrar como root a partir do utilizador	`sudo -i`

Teste o sudo antes de bloquear o root.
Se o utilizador não estiver no grupo certo, `sudo` responde que não tem permissão e fica sem forma de gerir o servidor. Conserve a primeira sessão aberta até confirmar que o sudo funciona. Se mesmo assim ficar de fora, o caminho é o console: ver **perdi o acesso SSH ao servidor**.

Cada pessoa, o seu utilizador.
Em vez de partilhar um, crie um por pessoa, para saber quem fez o quê e para retirar o acesso de uma sem afectar as outras. Os ficheiros e as permissões de cada um estão em **permissões de ficheiros num VPS**. E nunca ponha o sudo sem senha para todos por comodidade.

PRECISA DE AJUDA?

Ficou sem acesso depois de mexer em utilizadores ou no SSH? Diga-nos o que fez e o endereço do VPS.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- A primeira sessão num VPS Linux novo →
- Criar uma chave SSH e entrar sem senha →
- Manter o VPS seguro: as seis coisas que contam →

Permissões de ficheiros num VPS: chmod, chown e Permission denied

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-1360 · v2026.10.28 · Gerado a 15/11/2026 02:03

Versão online deste documento