interweb

Gerado a 28/11/2026 22:09

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Gerar imagens, vídeos e voz com o aio generate: --opt, --out e --model

O comando aio

CÓDIGO
RLX-MZ-KB-3078

VERSÃO
v2026.11.28

PAÍS · IDIOMA
Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3078

Gerar imagens, vídeos e voz com o aio generate: --opt, --out e --model

O comando aio · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O `aio generate` cria imagens, vídeos e voz a partir de uma descrição, sem escrever código. Envia o pedido, espera, descarrega o ficheiro e mostra quanto custou. Aqui ficam as opções que vai usar mais vezes. Se ainda não tem o `aio`, comece por **instalar o aio e entrar com a chave**.

Um comando por tipo

```
aio generate image "um farol ao pôr do sol" --opt size=1024x1024 --out imagens/
aio generate video "ondas a bater nas rochas" --model <id>
aio generate audio "Bem-vindo ao nosso serviço de apoio" --out boas-vindas.mp3
```

O texto entre aspas é a descrição. No áudio, é o texto a ler. Enquanto espera, o `aio` mostra um indicador de progresso. No fim, descarrega os ficheiros e mostra o custo.

As opções

Opção	O que faz
`--model <id>`	Escolhe o modelo. Sem ela, o `aio` usa o modelo por omissão de cada tipo, o mesmo do servidor MCP.
`--opt chave=valor`	Preenche um campo do modelo, como o tamanho da imagem. Pode repetir-se, um campo de cada vez.
`--out`	Para onde vão os ficheiros. Sem ela, ficam na pasta actual. No exemplo do áudio, leva logo o nome do ficheiro.
`--no-wait`	Só envia o pedido e mostra o id. Não espera nem descarrega.
`--timeout`	O tempo de espera, em segundos. Por omissão, 300 para imagens e voz e 900 para vídeos.

Que campos aceita cada modelo

Cada modelo tem os seus campos: o tamanho, a duração, a voz. Não adivinhe os nomes. Procure o modelo e veja-os:

```
aio models --type image
aio model <id>
```

Nos modelos de imagem, vídeo e voz, o `aio model` mostra os campos de entrada que pode usar com `--opt`. Escreva o nome do campo, um sinal de igual e o valor, sem espaços: `--opt size=1024x1024`. Mais pormenores em **ver modelos e preços no terminal**.

Mudar o modelo por omissão

Se usa sempre o mesmo modelo, não precisa de escrever `--model` em cada comando. As variáveis `AIO_IMAGE_MODEL`, `AIO_VIDEO_MODEL` e `AIO_AUDIO_MODEL` guardam o modelo de cada tipo. No Linux e no macOS:

```
export AIO_VIDEO_MODEL="<id>"
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao `~/.bashrc` ou ao `~/.zshrc`. O `--model` continua a mandar quando o escreve.

Quanto custa

O preço de cada modelo está no `aio models` e na aba **Modelos** do All in One AI: por imagem, por segundo de vídeo ou por geração. Reservamos os créditos com o pedido, cobramos o custo real no fim e devolvemos o resto. Uma geração que falha não custa nada.

Um vídeo pode passar o tempo de espera.
Não se perde: a geração continua no servidor. Consulte-a mais tarde com `aio status <id> --download`, como em **acompanhar uma geração com o aio status**.

Com uma chave `sandbox_`, a geração fica logo concluída, com um ficheiro de exemplo e `0` créditos. É uma boa forma de experimentar as opções antes de gastar.

RECOMENDADO

Quer gerar imagens, vídeos e voz sem sair do terminal? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Acompanhar uma geração com o aio status e descarregá-la mais tarde
- Ver modelos e preços no terminal: aio models e aio model
- Quanto custa um vídeo ou uma voz com IA: créditos por segundo, por geração e como estimar
- A IA no terminal com o comando aio: instalar, entrar e conversar
- All in One AI

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3078 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:09