interweb

Gerado a 28/11/2026 22:16

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente

Codex CLI

CÓDIGO
**RLX-MZ-KB-3138**

VERSÃO
**v2026.11.28**

PAÍS · IDIOMA
**Moçambique · Português**

**Interweb Moçambique**
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3138

# O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No fornecedor da Interweb, a linha `env_key` não tem a chave: tem o nome da variável onde a chave está. O Codex lê essa variável ao arrancar e envia a chave no cabeçalho `Authorization: Bearer`. Assim, a chave nunca fica escrita no `config.toml`.

## Como fica no ficheiro

```
model = "moonshotai/kimi-k2.7-code"
model_provider = "api"

[model_providers.api]
name = "Interweb"
base_url = "https://api.interweb.co.mz/v1"
env_key = "INTERWEB_API_KEY"
wire_api = "responses"
```

Repare: `env_key = "INTERWEB_API_KEY"`, e não `env_key = "prod_..."`. Se puser a chave no lugar do nome, o Codex procura uma variável com esse nome, não a encontra e o pedido falha.

## Guardar a chave na variável

**No Windows**, abra a Linha de Comandos ou o PowerShell e escreva (com a sua chave entre aspas):

```
setx INTERWEB_API_KEY "prod_..."
```

O `setx` grava a variável para as janelas que abrir **depois**. Feche o terminal e a ferramenta e volte a abri-los.

**No Linux e no macOS**, escreva no terminal:

```
export INTERWEB_API_KEY="prod_..."
```

Para a variável existir em cada terminal novo, junte a mesma linha ao fim do `~/.bashrc` ou do `~/.zshrc`.

## Se a variável não existir

O Codex só lê a variável quando arranca. Se a definiu depois, ou noutro terminal, o Codex não a vê e não tem chave para enviar. Se o pedido chegar à API, a resposta é `401 unauthorized`. Feche o Codex, abra um terminal novo e abra o Codex outra vez.

Para confirmar que a variável existe, sem a mostrar no ecrã. No Linux e no macOS:

```
test -n "$INTERWEB_API_KEY" && echo OK || echo "em falta"
```

No PowerShell do Windows:

```
if ($env:INTERWEB_API_KEY) { "OK" } else { "em falta" }
```

## As outras formas, e porque não as usamos

| Campo | O que diz a documentação do Codex |
|---|---|
| `env_key` | A variável de ambiente com a chave do fornecedor. É a que usamos. |
| `env_key_instructions` | Um texto opcional com instruções para obter a chave. Pode escrever, por exemplo, onde se cria a chave. |
| `experimental_bearer_token` | A chave escrita no próprio ficheiro. A documentação desaconselha-o e manda usar `env_key`. |

A mesma variável serve para o servidor MCP no Codex, no campo `bearer_token_env_var`. Veja **o servidor MCP do All in One AI**.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

**Ver Programar com IA →**

VEJA TAMBÉM

- **Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo** →
- **O Codex no Windows: guardar a chave com setx e abrir um terminal novo** →
- **Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa** →

**Erros ao associar uma ferramenta ao All in One AI: 401, modelo não encontrado, sem créditos, o /v1 e ficheiros recusados** →

**Programar com IA no All in One AI** →

interweb

## Interweb Moçambique

**RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings**

| | |
|---|---|
| NUIT | 401 191 607 |
| NUEL | 105 045 974 |
| CAE | 62022 |
| SEDE | Bairro 7 de Setembro<br>Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique |
| CONTACTOS | info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz |
| HORÁRIO | 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas<br>Sábado & Domingo - Fechado |

RLX-MZ-KB-3138 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:16

Versão online deste documento