interweb

Gerado a 28/11/2026 22:20

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O OpenCode em todos os projectos ou só num: o opencode.jsonc global e o do projecto

OpenCode

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3184	v2026.11.28	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/3184

O OpenCode em todos os projectos ou só num: o opencode.jsonc global e o do projecto

OpenCode Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



O OpenCode lê a configuração de mais do que um sítio. Se puser o fornecedor da Interweb no ficheiro global, ele aparece em todos os projectos. Se o puser no ficheiro de um projecto, só aparece quando abre o OpenCode nessa pasta. Os dois podem existir ao mesmo tempo.

Onde fica cada ficheiro

Para quê	Ficheiro
Todos os projectos (Linux e macOS)	`~/.config/opencode/opencode.jsonc` (ou `.json`)
Só um projecto (Windows, macOS e Linux)	`opencode.jsonc` ou `.opencode/opencode.jsonc`, na pasta do projecto

O OpenCode aceita `.json` e `.jsonc`. Use `.jsonc` se quiser comentários ou uma vírgula depois do último item. O ficheiro do projecto procura-se a partir da pasta onde abre o OpenCode até à raiz do disco, por isso também serve o de uma pasta acima.

A documentação do OpenCode não indica a pasta do ficheiro global no Windows. A documentação actual tem o comando `opencode debug paths config`, que mostra a pasta da configuração no seu computador. Na dúvida, no Windows use o ficheiro do projecto, que funciona da mesma forma.

Quando existem os dois

O OpenCode junta os ficheiros. O que não choca fica tudo. Quando a mesma definição está nos dois, o ficheiro do projecto ganha ao global, e o do projecto mais perto ganha ao de uma pasta acima. Na mesma pasta, o `.opencode/opencode.jsonc` ganha ao `opencode.jsonc`.

Um exemplo: o fornecedor fica no ficheiro global e, num projecto, só a linha `"model": "api/zai-org/glm-5.2"`. Nesse projecto, o OpenCode arranca com o GLM 5.2. Nos outros, arranca com o modelo do ficheiro global.

Em computadores de empresa pode haver ainda um ficheiro do sistema (no Linux, em `/etc/opencode`) que ganha a todos os outros. Se uma definição sua não tem efeito, confirme com quem gere o computador.

Qual usar

1. Só para si, no seu computador, em vários projectos: o ficheiro global.
2. Para um projecto só, ou para uma equipa que partilha a configuração no repositório: o ficheiro do projecto, com a chave numa variável. Veja **partilhar a configuração sem partilhar a chave**.
3. No Windows: o ficheiro do projecto, a não ser que confirme a pasta global com o comando acima.

Criar o ficheiro

Global, no Linux e no macOS:

```
mkdir -p ~/.config/opencode
nano ~/.config/opencode/opencode.jsonc
```

Do projecto, no Windows, no PowerShell, dentro da pasta do projecto:

```
notepad opencode.jsonc
```

O conteúdo é o mesmo nos dois: está em **OpenCode com o All in One AI**. Depois de mudar qualquer um deles, feche o OpenCode de vez e abra-o outra vez.

> **O ficheiro do projecto costuma ir para o repositório.**
> Nunca escreva lá a chave: use `{env:INTERWEB_API_KEY}`, que só guarda o nome da variável.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos em todos os seus projectos? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **OpenCode com o All in One AI: criar o opencode.json do zero, a chave e os modelos** →
- **Partilhar a configuração do OpenCode no repositório sem partilhar a chave** →

- **Escolher o modelo no OpenCode: /models e o formato fornecedor/modelo**
- **O OpenCode recusa o ficheiro com Unrecognized key: "providers": como resolver**
- **Programar com IA no All in One AI**

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3184 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:20