interweb

Gerado a 21/10/2026 17:30

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Desactivar ou apagar um tema do WordPress

WordPress e CMS


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-596	v2026.09.27	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/596

Desactivar ou apagar um tema do WordPress

WordPress e CMS Criado em **27 de setembro de 2026** 2 min de leitura



O WordPress não tem botão para desactivar um tema, e não é falha: **há sempre exactamente um tema activo**. Desactivar o que está a ser usado é activar outro. O que se pode fazer, e vale a pena fazer, é **apagar** os temas que estão lá sem servir para nada.

Deixar de usar um tema

1. No painel do WordPress, abra **Aparência** e depois **Temas**.
2. Passe o rato pelo tema que quer passar a usar e clique em **Activar**.
3. O tema anterior passa a inactivo nesse instante, e fica na lista sem fazer nada.
4. Percorra o site e reponha menus e *widgets*, que quase nunca passam iguais de um tema para outro.

Apagar os temas que não usa

Um tema inactivo continua a ser código dentro do seu site. Não corre nas visitas, mas está no disco, continua a pedir actualizações, e uma falha nele pode ser explorável mesmo sem estar activo. Apagar os que não usa é das limpezas com melhor relação entre esforço e resultado.

1. Em **Aparência**, **Temas**, clique no tema que quer apagar para abrir os detalhes dele.
2. No canto inferior direito dessa janela está a opção de **Apagar**.
3. Confirme. O WordPress remove a pasta do tema do disco.

A ferramenta de WordPress do cPanel, na secção **Domínios**, também gere temas. Dá jeito para limpar vários sites sem entrar em cada um.

O que não se apaga

Não apague	Porquê
O tema activo	O WordPress não o deixa apagar, e ainda bem. Active outro primeiro.
O tema principal de um tema filho	O tema filho herda tudo dele. Apagar o principal deixa o site sem aparência nenhuma.
Um tema por omissão	Guarde sempre um tema simples dos que vêm com o WordPress. É a rede de segurança: quando o seu tema parte, o WordPress cai para esse e o site continua no ar.

Apagar um tema apaga as personalizações dele.
Cores, logotipo, imagens de cabeçalho e disposições feitas no personalizador daquele tema desaparecem com ele. Se houver hipótese de voltar atrás, não apague: deixe-o inactivo e actualizado até ter a certeza.

Se o tema não quer sair

Quando o painel não abre, ou o botão de apagar não aparece, a pasta do tema pode ser removida directamente em `wp-content/themes`, pelo Gestor de Ficheiros, na secção **Ficheiros** do cPanel, ou por FTP: **contas de FTP e o FileZilla**. Faça cópia da pasta antes de a apagar.

PRECISA DE AJUDA?

Apagou um tema e o site deixou de ter aparência? Conseguimos repor a pasta a partir da cópia do dia anterior.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

- **Hospedagem para WordPress** →
- **Política de Suporte** →
- **Perguntas frequentes** →

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-596 · v2026.09.27 · Gerado a 21/10/2026 17:30