interweb

Gerado a 21/10/2026 17:28

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Primeiros passos com o seu VPS

VPS e Servidores


CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-98	v2026.10.18	Moçambique · Português

Interweb Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.interweb.co.mz/knowledgebase/98

Primeiros passos com o seu VPS

VPS e Servidores · Criado em **16 de agosto de 2026** · Atualizado em **18 de outubro de 2026** · 3 min de leitura



Um VPS é um servidor só seu: escolhe o sistema operativo e tem acesso root completo. Isso significa também que a responsabilidade pelo que lá corre é sua - esta página cobre os primeiros passos.

Receber os dados de acesso

1. Os servidores VPS são preparados pela nossa equipa, não instantaneamente por um robô. Após o pagamento recebe um e-mail com o **endereço IP, utilizador e senha**.

2. Se o e-mail não chegou, veja primeiro o spam e depois abra um pedido - reenviamos os dados depois de confirmar a sua identidade.

O que escolheu ao encomendar

1. **Sistema operativo** - Ubuntu, Debian, CentOS, AlmaLinux, Rocky Linux e outros; há também opções Windows Server.

2. **Datacentro** - escolhido no pedido, entre várias localizações.

3. **Painel de controlo** - opcional. Pode ter cPanel, Plesk ou Webuzo, ou nenhum e gerir tudo por linha de comandos.

Ligar-se pela primeira vez (Linux)

1. Em macOS ou Linux, abra um terminal. No Windows, use o PowerShell ou o PuTTY.

2. Ligue-se com os dados que recebeu:

```
ssh root@IP.DO.SEU.SERVIDOR
```

3 **Mude a senha de root imediatamente** com *passwd*, e guarde-a em sítio seguro.

Antes de desactivar a entrada por senha, configure a chave - e teste-a.
Desligar o *PasswordAuthentication* sem uma chave SSH a funcionar deixa-o de fora do seu próprio servidor. Abra uma segunda sessão e confirme que a chave funciona **antes** de fechar a primeira. Se ficar mesmo trancado, podemos ajudar, mas a recuperação pode implicar reinstalar.

Num VPS, as cópias de segurança são da sua responsabilidade.
As cópias diárias incluídas na hospedagem compartilhada não se aplicam a um VPS não gerido. Planeie as suas - um snapshot antes de cada alteração grande é o seguro mais barato que há.

PRECISA DE AJUDA?

Não recebeu os dados de acesso, ou ficou trancado fora do servidor? Fale connosco.

Abrir um pedido de suporte →

Nos nossos planos

- Os nossos VPS usam virtualização KVM e dão-lhe acesso total por SSH. O VPS1 tem 1 vCPU, 2 GB de RAM e 40 GB de NVMe; a gama sobe até ao VPS6, com 32 vCPU, 64 GB de RAM e 1.280 GB de NVMe.
- Os servidores Cloud começam no Cloud1 (1 vCPU, 2 GB, 25 GB) e sobem até ao Cloud6 (32 vCPU, 64 GB, 400 GB).
- Para confirmar o que recebeu, ligue-se por SSH e execute `nproc` (processadores), `free -h` (memória) e `df -h` (disco). Os dados do serviço estão no Meu Interweb, em Serviços.

VEJA TAMBÉM

Quando alguma coisa correr mal:
Erros comuns em VPS e Cloud: SSH, memória, disco e reinícios →

Antes de assumir a administração, veja
VPS gerido ou não gerido: qual escolher e quem faz o quê →

Para saber se o VPS é mesmo a camada certa:
Hospedagem compartilhada, VPS, Cloud ou dedicado: a comparação completa →

SERVIDORES VPS E CLOUD

Quando a hospedagem compartilhada já não chega.

Recursos dedicados, acesso root e liberdade para instalar o que precisar. Com a mesma equipa de suporte por trás.

Ver servidores →

Linux ou Windows · escala quando precisar

interweb

Interweb Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@interweb.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.interweb.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-98 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:28